


キッズワンピース

*1.ぬい模様の指示がないものは直線縫いです。

*2.使用する押えは、J押え（直線）、G押え（たち目かがり）、コンシール®ファスナー押え（別売）です。




＜ 材料 ＞

- コットン生地（幅110cm×55cm）
- ふちどりバイアステープ（幅11mm×130cm）
- コンシール®ファスナー（20cm）


○のぬいしろをつけて裁ちます。（襟と袖ぐりはぬいしろなし）

対応サイズ：身長90cm


まず、下記の通りに製図して、型紙を用意します。



- 1** 肩、脇に、たち目かがりをします。



- 2** 後ろ中心をあき止まりまで縫います。




最初と最後は返し縫いをします。


- 3** コンシール®ファスナーをつけます。

仕上がり線にファスナーの端を合わせます。

表地の縫いしろの上に裏向きにつけます。




裏向きに手縫いでつけします。




ファスナーの端を縫います。




- 4** 前襟ぐりにギャザーを寄せます。粗目の直線縫いでミシンをかけ、両端の糸を引き絞って、★から★の間を10cmに縮めます。




- 5** 表を内側に合わせて肩を縫います。



- 6** 襟ぐりをバイアステープでくるみます。





ファスナーは開けておきます。





1cm 出します。

後ろ中心を出来上がりに折り、バイアステープを裏からのせて一番上の折り目に沿って縫います。





バイアステープを上を折り返してから、1cm出した部分を縦に折ります。



テープの折り目に合わせて四つ折にし、表側からテープの際をステッチします。

- 7** ⑥と同様に袖ぐりをバイアステープでくるみます。

- 8** 脇を縫います。



- 9** 裾を三つ折りにしてステッチします。



1+1cm の三つ折り

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.