


バージョンアップ 2.0 の新機能（1）

20 cm × 20 cm（別売）と 30 cm × 20 cm（別売）の刺しゅう枠が利用できるようになりました。
それにもない、LL 枠の画面表示の大きさが、縦 30cm × 横 20cm に変更されました。

■ 使用できる刺しゅう枠の種類を表示

使用できる刺しゅう枠の種類は以下のように変更されました。



- ① LL 枠で刺しゅうできる範囲（縦 30 cm × 横 20cm）を示します。
- ② 使用できる枠の種類を示します。必ず適切な枠を使用してください。
表示される枠の種類は以下のようになります。

- 左から
- 30 cm × 20 cm（LL 枠）
 - 18 cm × 13 cm（L 枠）
 - 10 cm × 10 cm（M 枠）
 - 2 cm × 6 cm（S 枠）

* 白色で表示されている枠：使用できる枠


* 灰色で表示されている枠：使用できない枠

縦 30 cm × 横 18 cm の刺しゅう枠は、②の位置に表示されなくなりますが、引き続き本機で使用できます。
刺しゅうを始める前に、刺しゅう範囲を確認してください。

バージョンアップ 2.0 の新機能 (1)

■ 刺しゅうイメージの表示画面

刺しゅうイメージを確認するときの画面表示で、LL 枠の大きさが縦 30 cm × 横 20 cm の刺しゅう枠に変更されました。



刺しゅう枠の大きさは、以下のように表示されます。

・ 画面表示の枠の大きさ




	表示	枠の名称	刺しゅう範囲
①		LL 枠	縦 30 cm × 横 20 cm
②		L 枠	縦 18 cm × 横 13 cm
③		M 枠	縦 10 cm × 横 10 cm
④		S 枠	縦 2 cm × 横 6 cm



バージョンアップ 2.0 の新機能 (1)

■ 刺しゅうの枠表示モード



設定画面「刺しゅうの設定」(P.8)の「刺しゅうの枠表示」に新しい刺しゅう枠の枠表示が追加されました。



- ①  (設定キー) を押します。
- ② 「刺しゅうの枠表示」で、  を使用して刺しゅうの枠表示モードを変更します。



刺しゅう範囲：
縦 30 cm × 横 20 cm



刺しゅう範囲：
縦 20 cm × 横 20 cm